Software by Design
App Nextcloud

Audiolibri · Musica · Playlist

AudioCheck

Manuale utente

Documentazione per l’utente finale dell’app web

La sua audioteca dai file Nextcloud — ripresa, coda e mini-player persistente.

Versione	Lingua	Data
1.3.12	**Italiano**	**2 novembre 2026**

Indice

Introduzione iv

1 Ruoli e autorizzazioni 1
- 1.1 Panoramica . . . 1
- 1.2 Utenti . . . 1
- 1.3 Amministratore dell'app . . . 1
- 1.4 Amministratore di sistema . . . 1
- 1.5 Restrizione di accesso (porta) . . . 1

2 Per iniziare 3
- 2.1 Accesso . . . 3
- 2.2 Prima della prima riproduzione . . . 3
- 2.3 Navigazione come utente . . . 3
- 2.4 Navigazione come amministratore . . . 4

3 Inizio 5
- 3.1 Cosa vedi . . . 5
- 3.2 Avvia Continua ad ascoltare . . . 5
- 3.3 Inizio vuoto . . . 5

4 Biblioteca e scansione 6
- 4.1 Aggiungi una cartella . . . 6
- 4.2 Scansiona ora . . . 6
- 4.3 Opzioni cartella . . . 6
- 4.4 Rimuovere una cartella . . . 7
- 4.5 Limiti . . . 7
- 4.6 Biblioteca vuota . . . 7

5 Musica 8
- 5.1 Schede . . . 8
- 5.2 Riproduci un titolo . . . 8
- 5.3 Ricerca . . . 8

6 Audiolibri 9
- 6.1 Schede . . . 9
- 6.2 Ripresa e capitoli . . . 9
- 6.3 Segna come ascoltato . . . 9

7 Sfoglia 10
- 7.1 Faccette . . . 10
- 7.2 Apri una voce . . . 10

8 Playlist e preferiti 11
- 8.1 Panoramica delle playlist . . . 11
- 8.2 Crea e modifica una playlist . . . 11
- 8.3 Ordinare una playlist . . . 11
- 8.4 Riproduci e casuale . . . 11

8.5 Preferiti . . . 12

9 Riproduzione 13
9.1 Mini lettore . . . 13
9.2 In riproduzione . . . 13
9.3 Coda e avanzamento . . . 14
9.4 Scorciatoie da tastiera . . . 14

10 Impostazioni (personali) 15
10.1 Campi . . . 15
10.2 Aiuto tastiera . . . 15

11 Impostazioni dell'applicazione (amministrazione) 16
11.1 Accesso . . . 16
11.2 Amministratori . . . 16
11.3 Predefinite . . . 17
11.4 Supporto . . . 17
11.5 Ponte di amministrazione Nextcloud . . . 17

12 File, dashboard e Ottieni l'app 18
12.1 Azioni in File . . . 18
12.2 Widget della dashboard . . . 18
12.3 Ottieni l'app . . . 18

13 Percorsi completi per ruolo 19
13.1 Percorso: utente . . . 19
13.2 Percorso: amministratore dell'app . . . 19
13.3 Percorso: amministratore di sistema . . . 19
13.4 Percorso: account bloccato . . . 19

14 Errori e stati vuoti 20
14.1 Stati vuoti comuni . . . 20
14.2 Scansione e accesso ai file . . . 20
14.3 Ordinamento . . . 20
14.4 Caricamento non riuscito . . . 20
14.5 Conflitto di policy . . . 20
14.6 Sessione scaduta . . . 20

15 Accesso negato 21
15.1 Cosa vedi . . . 21
15.2 Cosa fanno gli amministratori . . . 21

16 Accessibilità e tastiera 22
16.1 Scorciatoie da tastiera (riproduzione) . . . 22
16.2 Navigazione . . . 22

17 Domande frequenti 23

18 Glossario 24

19 Catalogo di copertura 25
19.1 Navigazione e pagine . . . 25
19.2 Ruoli . . . 25
19.3 Riproduzione . . . 25

19.4 Biblioteca / Scansione 25
19.5 Campi di amministrazione 25
19.6 Integrazione 25
19.7 Errori / Accessibilità / FAQ / Glossario 25
19.8 Punti aperti / limiti di questo manuale 25

Informazioni su Software by Design **26**

Supporto & contributo **27**

Indice analitico **28**

Introduzione

AudioCheck è un'app Nextcloud per audiolibri e musica dai Suoi file. Indicizza le cartelle che Lei sceglie, riproduce in streaming con verifica delle autorizzazioni in tempo reale e mantiene un **mini lettore persistente** mentre utilizza il resto di Nextcloud.

L'interfaccia web è gratuita (AGPL). Il pacchetto distribuito per questa applicazione web non include licenze per postazione. L'app complementare opzionale per Android (pagina **«Ottieni l'app»**) richiede un acquisto separato nel Play Store ed è menzionata solo brevemente in questo manuale.

Destinatari

- Tutti gli utenti che riproducono musica e audiolibri dai file Nextcloud,
- Gli amministratori dell'app e di Nextcloud che controllano accesso e impostazioni predefinite.

Requisiti

- Un account Nextcloud con accesso ad AudioCheck,
- File audio nel Suo archivio file Nextcloud (o cartelle condivise),
- Un browser aggiornato con JavaScript,
- Per le impostazioni dell'app: diritti di amministratore dell'app o amministrazione di sistema Nextcloud.

Come leggere questo manuale

- **Matrice dei ruoli:** capitolo 1 — chi vede cosa.
- **Tutti gli utenti:** capitoli da 2 a 9, più impostazioni, errori e FAQ.
- **Amministratori:** inoltre impostazioni dell'app (capitolo 11).
- **Percorsi completi per ruolo:** capitolo 13.
- **Copertura:** il capitolo 19 elenca le funzioni documentate.

Versione dell'app di questo manuale

AudioCheck **1.3.12** (commit `49f42121`), al 5 novembre 2026, lingua italiana.

CAPITOLO 1

Ruoli e autorizzazioni

AudioCheck non ha ruoli di pianificazione o approvazione come in altre app. Esistono tre identità effettive: *chiunque abbia accesso all'app*, *amministratore dell'app* e *amministratore di sistema Nextcloud*. Librerie, playlist e progressi sono sempre **per account** — anche gli amministratori delle app riproducono solo i file a cui il loro account può accedere in *File*.

1.1 Panoramica

Funzione	Utente	Admin app	Admin sistema
Aprire l'app (porta aperta)	sì	sì	sì
Aprire l'app (porta limitata)	solo lista consentita	sempre	sempre
Inizio, Musica, Audiolibri, Sfoglia, Playlist	sì	sì	sì
Scansionare la propria biblioteca	sì	sì	sì
Impostazioni personali	sì	sì	sì
Impostazioni app (Accesso, Admin, Predefinite)	no	sì	sì
Ponte di amministrazione Nextcloud verso AudioCheck	no	no	sì

1.2 Utenti

Qualsiasi persona che ha effettuato l'accesso può utilizzare AudioCheck mentre la restrizione di accesso è disattivata o mentre è attivo il proprio account (o uno dei loro gruppi) è nella lista consentita. Vedono i gruppi di navigazione **«Ascolta.»**, **«Biblioteca»** e l'area account con **«Impostazioni»** e **«Ottieni l'app»**. Non vedono **«Impostazioni dell'applicazione»**.

1.3 Amministratore dell'app

Sei un amministratore dell'app se sei un amministratore di sistema Nextcloud o se sei stato aggiunto sotto **«Impostazioni dell'applicazione»** → **«Amministratori»** nell'elenco **«Amministratori dell'applicazione»**.

Gli amministratori dell'app possono modificare la politica di accesso, l'elenco degli amministratori e le impostazioni predefinite per i nuovi utenti. Non hanno accesso ai file di altre persone — solo ai propri file Nextcloud (incluse le condivisioni).

1.4 Amministratore di sistema

Gli amministratori di sistema Nextcloud (gruppo `admin`) sono sempre amministratori dell'app e possono aprire sempre l'app, anche quando la restrizione di accesso è abilitata. Inoltre, sotto Nextcloud **«Impostazioni»** → Amministrazione appare una sezione con il link **«Impostazioni app aperte»**.

1.5 Restrizione di accesso (porta)

Sotto **«Impostazioni dell'applicazione»** → **«Accesso»** puoi scegliere tra **«Aperto»** e **«Limitato»**.

- **«Aperto»**: chiunque abbia un accesso Nextcloud può aprire AudioCheck.

- **«Limitato»**: solo utenti e gruppi consentiti più gli amministratori di app/sistema. È richiesto almeno un utente o gruppo consentito.


Altri account vedono la pagina **«Accesso negato»** (Capitolo 15).

CAPITOLO 2

Per iniziare

2.1 Accesso

1. Apri il tuo indirizzo Nextcloud nel browser.
2. Accedi con nome utente e password.
3. Apri l'app **«AudioCheck»** dal menu delle app (o tramite l'URL diretta).




Indicatore 1: nome utente, Indicatore 2: password.

2.2 Prima della prima riproduzione

AudioCheck riproduce l'audio già presente nella tua Nextcloud: carica o sincronizza prima musica e audiolibri con l'app File — solo allora le cartelle compaiono in **«Biblioteca»**.

1. Apri **«Biblioteca»**.
2. Aggiungi almeno una cartella con musica e, facoltativamente, una con audiolibri.
3. Scegli il tipo di contenuto (**«Rilevamento automatico»**, **«Musica»** oppure **«Audiolibri»**).
4. Fai clic su **«Scansiona ora»** e attendi che lo stato sia pronto.
5. Apri **«Musica»** o **«Audiolibri»** e avvia la riproduzione.


Dettagli: Capitolo 4.



2.3 Navigazione come utente

Nella barra laterale vedi:


- **«Ascolta.»**: **«Inizio»**, **«Audiolibri»**, **«Musica»**, **«Playlist»**, **«Sfoglia»**, e durante la riproduzione **«In riproduzione»**
- **«Biblioteca»**: **«Biblioteca»**
- Account: **«Impostazioni»**, **«Ottieni l'app»**



Indicatore 1: Biblioteca nella navigazione.

2.4 Navigazione come amministratore

Inoltre, sotto l'area del conto, appare **«Impostazioni dell'applicazione»** con le sottovoci **«Accesso»**, **«Amministratori»**, **«Predefinite»** e **«Supporto»**.



Indicatore 1: gruppi di navigazione, Indicatore 2: Impostazioni dell'applicazione.


CAPITOLO 3


Inizio

La pagina **«Inizio»** è la sua panoramica: continua ad ascoltare, titoli aggiunti di recente e veloce collegamenti alle collezioni.

3.1 Cosa vedi

- **Continua ad ascoltare:** titoli e cartelle/collezioni dove hai interrotto.
- **Aggiunti di recente:** file indicizzati dopo l'ultima scansione.
- **Azioni rapide:** ad es. una playlist casuale o un salto alla biblioteca (a seconda dei dati disponibili).
- Griglie per le raccolte di audiolibri e musica, quando presenti.





3.2 Avvia Continua ad ascoltare

1. Apri **«Inizio»**.
2. Fai clic sulla voce desiderata sotto **«Continua ad ascoltare»** (o sul relativo controllo di riproduzione).
3. La coda viene caricata; il mini lettore appare in basso.

Lo stesso elenco di ascolto continuo appare anche nel widget della dashboard di Nextcloud (Capitolo 12).

3.3 Inizio vuoto

Se nessuna cartella è stata ancora scansionata, vengono visualizzati i suggerimenti per riempire la libreria. Aggiungi cartelle sotto **«Biblioteca»** ed esegui la scansione — successivamente la Home si riempie.

CAPITOLO 4

Biblioteca e scansione

Sotto **«Biblioteca»** definisci quali cartelle AudioCheck indicizza. Ogni utente mantiene le **proprie** cartelle della libreria.


4.1 Aggiungi una cartella

1. Apri **«Biblioteca»**.
2. Fai clic sul pulsante per aggiungere una cartella (etichetta ad es. **«Aggiungi una cartella»** / **«Aggiungi cartella»**).
3. Scegli la cartella desiderata nel selettore file di Nextcloud.
4. Imposta il tipo di contenuto:
   - **«Rilevamento automatico»** — euristica basata sul nome della cartella,
   - **«Musica»**,
   - **«Audiolibri»**.
5. Decidi se includere le sottocartelle (**«Sottocartelle di scansione»** / **«Include sottocartelle»**, oppure solo questa cartella).

Dopo l'aggiunta, la scansione viene solitamente avviata automaticamente.

4.2 Scansiona ora

1. Fai clic su **«Scansiona ora»**.
2. Lo stato mostra *in esecuzione* / *in coda*, poi il numero di titoli trovati.



Indicatore 1: Scansiona ora, Indicatore 2: Aggiungi una cartella, Indicatore 3: **«Raggruppa audiolibri per cartella»** nelle opzioni cartella.

Inoltre, i processi in background vengono scansionati in batch orari; le modifiche nei file possono aggiornare l'indice. Gli amministratori possono anche utilizzare `occ audiocheck:scan` sul server (non parte dell'interfaccia utente Web).

4.3 Opzioni cartella

Ogni scheda di biblioteca ha una sezione espandibile **«Opzioni cartella»**:

- **Tipo di contenuto** — cambia in seguito tra **«Rilevamento automatico»**, **«Musica»** e **«Audiolibri»**.
- **«Includere le cartelle nidificate»** — se le sottocartelle fanno parte dell'indice.
- **«Raggruppa audiolibri per cartella»** (**«Raggruppa album per cartella»** sulle schede **«Musica»**, **«Raggruppa collezioni per cartella»** sulle schede **«Rilevamento automati-**

co») — le raccolte vengono costruite dalla struttura delle cartelle invece che dai metadati: ogni file audio sotto una cartella finisce in una sola raccolta, e le cartelle disco come *CD 1*/*CD 2* confluiscono nella cartella superiore. Utile quando i tag mancano o sono incoerenti. Il cambio non richiede una nuova scansione — il raggruppamento si applica quando le raccolte vengono elencate.

4.4 Rimuovere una cartella

Nella tessera della biblioteca è possibile cambiare il tipo di contenuto e rimuovere la cartella (dialogo di conferma). La rimozione non elimina i file in Nextcloud — solo la voce dell'indice.

4.5 Limiti

- Profondità massima di scansione: **32** livelli di cartelle.
- I formati indicizzati includono: MP3, M4A/M4B/MP4, OGG/Opus, FLAC, WAV, AAC e i comuni tipi `audio/*`; possono essere rilevati anche podcast in contenitori `video/mp4`.
- Se il *browser* può riprodurre un formato dipende dal browser (FLAC e altri potrebbero non funzionare).

4.6 Biblioteca vuota

Messaggio sulla falsariga di: *Ancora nessuna cartella. Aggiungi una cartella per iniziare.* Senza scansione non ci sono titoli in Musica/Audiolibri.

CAPITOLO 5

Musica


La pagina **«Musica»** mostra i titoli dalle cartelle della libreria con il tipo di contenuto Musica (o musica rilevata automaticamente).

5.1 Schede


In genere:

- **«Tracce»** — flat title list,
- **«Album»** — by album/collection,
- **«Per cartella»** — folder structure.

Con il raggruppamento per cartella attivo nelle opzioni cartella della biblioteca, le raccolte **«Album»** seguono la struttura delle cartelle invece del tag album (vedi capitolo 4).



Marker 1: tabs.



5.2 Riproduci un titolo

1. Apri **«Musica»**.
2. Se necessario, seleziona la scheda appropriata.
3. Fai clic sul controllo di riproduzione del titolo o della raccolta.
4. Il mini lettore si avvia; apri eventualmente **«In riproduzione»**.

Ulteriori azioni per riga (se offerte): aggiungi alla coda, preferito (stella File), contrassegna come ascoltato.

5.3 Ricerca

Nelle pagine della biblioteca è disponibile la ricerca globale (campo di ricerca nella barra laterale o nell'intestazione della pagina). Digita parte di un titolo, artista o album.

CAPITOLO 6


Audiolibri

La pagina **«Audiolibri»** mostra l'audio di lunga durata dalle cartelle della libreria di audiolibri. Gli audiolibri composti da più parti (più file in una cartella/libro) vengono riprodotti come una coda continua.

6.1 Schede

- **«Tracce»**,
- **«Prenota»** (raccolte),
- **«Per cartella»**.

Una *raccolta* sotto **«Prenota»** si forma normalmente dai metadati album/libro dei tuoi file. Se **«Raggruppa audiolibri per cartella»** è attivo per la cartella di biblioteca (opzioni cartella sotto **«Biblioteca»**, vedi capitolo 4), decide invece la struttura delle cartelle: tutti i file sotto una cartella libro formano un'unica raccolta, comprese le sottocartelle disco come *CD 1*/*CD 2*. L'ordine delle tracce in una raccolta segue i numeri di disco e traccia, poi il titolo in ordine naturale (*2* si ordina prima di *10*).



6.2 Ripresa e capitoli

- Con **«Riprendi dove hai lasciato»** attivo (Impostazioni), la riproduzione salta alla posizione salvata.
- Per gli M4B (e i file con metadati dei capitoli), i capitoli appaiono su **«In riproduzione»**; i tasti **J**/ **L** saltano tra i capitoli.

6.3 Segna come ascoltato

I singoli titoli, cartelle o raccolte possono essere conteggiati come ascoltati manualmente o automaticamente (soglia in Impostazioni, predefinita 95 %). L'interfaccia utente potrebbe mostrare l'ortografia **«Ascoltato»** — questa è la traduzione dell'app.

CAPITOLO 7


Sfoglia

Sotto **«Sfoglia»** navighi per metadati e cartelle senza utilizzare la musica principale o Elenchi di audiolibri.

7.1 Faccette

Facet disponibili (a seconda del contenuto dell'indice):

- **«Cartelle»**,
- **«Artisti»**,
- **«Generi»**,
- **«Preferiti»**,
- **«Autori»**,
- **«Serie»**,
- **«Etichette»**.



Indicatore 1: selezione delle facet.

7.2 Apri una voce

1. Scegli una facet.
2. Fai clic su un valore (ad es. un artista).
3. Riproduci i titoli correlati o aggiungili alla coda.


CAPITOLO 8

Playlist e preferiti

8.1 Panoramica delle playlist

Sotto **«Playlist»** vedi:

- la lista integrata **«Preferiti»** (sincronizzata con le stelle di File),
- le tue playlist.



Indicatore 1: crea una nuova playlist, Indicatore 2: modalità **«Ordina playlist»**.

8.2 Crea e modifica una playlist

1. Fai clic sul pulsante di creazione (ad es. **«Nuova playlist»**).
2. Inserisci un nome e salva.
3. Apri la playlist e aggiungi titoli (dalla biblioteca o tramite le azioni del titolo).
4. Riordina le voci con i pulsanti freccia (**«Sposta su»** / **«Sposta giù»**) su ogni riga — questo è il tuo ordine (**«Il mio ordine»**).
5. Per eliminare: apri la playlist o il menu azioni → elimina e conferma.

8.3 Ordinare una playlist

Ogni tua playlist ha la propria riga **«Ordina playlist»** con cinque modalità:

«Il mio ordine» la disposizione che hai creato con le frecce (predefinita),

«Nome A→Z» / **«Nome Z→A»** ordine dei titoli, crescente o decrescente,

«Traccia 1→9» / **«Traccia 9→1»** per numero di disco e traccia — i titoli senza questi tag ricadono sul titolo.

La scelta è salvata per playlist e resta attiva dopo la ricarica. **Attenzione:** ordinare cambia la playlist stessa, non solo la vista — il nuovo ordine sostituisce la tua disposizione precedente. Se poi sposti una traccia con le frecce, la playlist torna a **«Il mio ordine»**. I numeri nei titoli si ordinano naturalmente (*Traccia 2* prima di *Traccia 10*).

8.4 Riproduci e casuale

«Riproduci» e **«Riproduzione casuale»** caricano i titoli nella coda. Limite superiore unione coda/playlist: **2000** titoli. Elenchi molto grandi possono essere caricati pagina per pagina (l'interfaccia utente a volte è limitata a 500 titoli per recupero).

8.5 Preferiti

- Un preferito in AudioCheck imposta la stella di File e viceversa.
- La playlist **«Preferiti»** è una lista di sistema in sola lettura; rimuovi i singoli titoli tramite la stella.

CAPITOLO 9

Riproduzione


9.1 Mini lettore

Non appena qualcosa è in riproduzione o in coda, il mini player rimane visibile in basso (tranne su **«In riproduzione»**, dove è nascosto).

Funzioni:

- Precedente / successivo,
- **30 secondi** indietro e avanti,
- Riproduci / Pausa,
- Cursore di posizione e tempi,
- Volume,
- Apri la vista completa **«In riproduzione»**.

Testo inattivo: **«Niente in riproduzione»**.




Indicatore 1: Riproduci/Pausa, Indicatore 2: 30 secondi avanti.


9.2 In riproduzione

La pagina intera offre gli stessi controlli di trasporto più:

- Velocità di riproduzione (preset ca. 0.5×–4.0×),
- Casuale e Ripeti (off / una traccia / tutte),
- Modalità di avvio: ripresa oppure ogni file dall'inizio (per code multi-file),
- Timer di spegnimento (preset di durata, fine capitolo, fine titolo),
- Elenco capitoli (se presenti metadati),
- Elenco della coda,
- Indicatori di preferito e ascoltato.



Indicatore 1: controllo Riproduci/Pausa centrale.



L'elemento di navigazione **«In riproduzione»** appare quando qualcosa è in riproduzione o in coda.

9.3 Coda e avanzamento

- La coda è memorizzata sul server e ripristinata alla riapertura dell'app (se presente).
- Il progresso per file risiede sul server (per account).
- L'opzione **«Riprendi dove hai lasciato»** determina se aprire un titolo carica la posizione (predefinito: attivo).

9.3.1 Ordinare la coda

Con due o più titoli in coda, la sezione della coda mostra una riga **«Ordina coda»** con quattro chip: **«Nome A→Z»**, **«Nome Z→A»**, **«Traccia 1→9»** e **«Traccia 9→1»**. L'ordinamento riorganizza la coda attiva stessa — il nuovo ordine viene salvato sul server, esattamente come se avessi spostato ogni titolo con le frecce di riga. Il titolo in riproduzione continua e si ritrova semplicemente nella sua posizione ordinata; l'ascolto non viene mai interrotto.

Il chip evidenziato è dedotto dall'ordine reale, non salvato: si accende solo finché la coda corrisponde esattamente a quella modalità. Uno spostamento manuale con le frecce o una voce rimossa cancella di nuovo l'evidenziazione, così i chip non possono mai contraddire l'elenco visibile. **«Traccia 1→9»** segue i tag di disco e traccia (disco prima); i titoli senza quei tag ricadono sul nome e i numeri si ordinano in modo naturale (*Traccia 2* prima di *Traccia 10*).

Con **«Riproduzione casuale»** attiva i chip sono disattivati e compare il suggerimento **«Disattiva la riproduzione casuale per riordinare la coda.»** — un ordine casuale non si può ordinare in modo sensato. Un ordinamento riuscito viene confermato dal messaggio **«Coda ordinata.»**



Indicatore 1: chip **«Ordina coda»** sopra le righe della coda.

9.4 Scorciatoie da tastiera

Vedi i capitoli 10 e 16. Insomma:

- Spazio / K — Riproduci/Pausa,
- Tasti freccia — 30 s o volume,
- J / L — capitoli,

/ — velocità.

CAPITOLO 10

Impostazioni (personali)

Sotto **«Impostazioni»** memorizzi le tue preferenze personali di riproduzione e scansione. Le modifiche vengono in genere salvate automaticamente.



Indicatore 1: opzione di ripresa.



10.1 Campi

«Velocità di riproduzione predefinita» Predefinito **1.00**× (interno 100). Passi da 0.50× a 4.00×. Si applica alla coda quando nessun altro stato salvato ha precedenza; una modifica live si applica alla coda corrente.

«Volume predefinito» Predefinito **100** (0–100). Applicato all'apertura e modificabile in tempo reale nel lettore.

«Riprendi dove hai lasciato» Predefinito **attivo**. All'apertura di un titolo viene usata la posizione salvata (inclusi i link profondi da File).

«Soglia ascoltata» Predefinito **95** %. Opzioni 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100. Quando la posizione raggiunge questa quota della durata, il titolo conta automaticamente come ascoltato.

«Sottocartelle di scansione» Predefinito **attivo**. Si applica alle cartelle di biblioteca appena aggiunte (comportamento predefinito).


10.2 Aiuto tastiera

Nella stessa pagina AudioCheck elenca le scorciatoie da tastiera. Si applicano quando nessun campo di testo è focalizzato e nessuna finestra di dialogo è aperta.

CAPITOLO 11

Impostazioni dell’applicazione (amministrazione)

Solo gli amministratori di app e sistema vedono **«Impostazioni dell’applicazione»**. Gli altri utenti vengono reindirizzati alla Home o non vedono alcuna voce di navigazione.



11.1 Accesso

Impostazione	Predefinito	Effetto
Modalità **«Aperto»**	attiva con restrizione disattivata	Qualsiasi login può aprire l’app
Modalità **«Limitato»**	disattivata	Solo liste consentite + admin
«Utenti consentiti»	vuoto	Ricerca da 2 caratteri
«Gruppi consentiti»	vuoto	Ricerca da 2 caratteri


Salva con **«Salvare l’accesso»**. In modalità limitata senza voci appare un suggerimento da aggiungere almeno un utente o gruppo.

Se due amministratori salvano contemporaneamente, potrebbe apparire un messaggio che informa che la politica è stata modificata altrove — ricarica la pagina e salva di nuovo.

11.2 Amministratori

Sotto **«Amministratori»** mantieni la lista **«Amministratori dell’applicazione»**. Salva: **«Salvare gli amministratori»**.


Non puoi rimuoverti senza prima aggiungere un altro amministratore (a meno che Lei non sia un amministratore di sistema).



11.3 Predefinite


Campo	Predefinito	Effetto
«percorso di cartella della libreria predefinita»	/	Percorso relativo nella home File dei nuovi utenti
«Dimensione massima della temperatura dei metadati (MB)»	**256**	consentito 16–2048

Salva: **«Salva le impostazioni predefinite»**.




11.4 Supporto

La sezione **«Supporto»** mostra note e collegamenti per il supporto al progetto (non un modulo di policy).



11.5 Ponte di amministrazione Nextcloud

Sotto Amministrazione Nextcloud viene visualizzata una sezione AudioCheck con il collegamento **«Impostazioni app aperte»**, che porta all'amministrazione in-app.



CAPITOLO 12

File, dashboard e Ottieni l’app

12.1 Azioni in File

Nell’app Nextcloud *File* sono disponibili azioni per file e cartelle audio:

- **«Riproduci in AudioCheck»** — apre AudioCheck con il file,
- **«Riproduci la cartella come album»** — carica il contenuto della cartella come coda.


Prerequisito: il file è in un contesto indicizzato o leggibile per te; la riproduzione controlla i permessi vivere. Le condivisioni revocate interrompono la riproduzione.

12.2 Widget della dashboard

Il widget **«Continua ad ascoltare»** mostra suggerimenti di curriculum e un pulsante **«Apri AudioCheck»**. Appare quando abiliti i widget sulla dashboard di Nextcloud.

12.3 Ottieni l’app

La pagina **«Ottieni l’app»** punta all’app complementare Android opzionale (Google Play) e note sulla privacy. L’app complementare non è coperta dalle guide dettagliate contenute in questo manuale; l’app Web rimane utilizzabile senza licenza per postazione.



CAPITOLO 13

Percorsi completi per ruolo

Questo capitolo riassume ciò di cui hai bisogno esattamente in un ruolo.

13.1 Percorso: utente

1. Accedi → apri AudioCheck.
2. **«Biblioteca»**: aggiungi cartella, tipo di contenuto, **«Scansiona ora»**.
3. **«Impostazioni»**: verifica ripresa, velocità, soglia di ascolto.
4. **«Musica»** o **«Audiolibri»**: riproduci.
5. Mini lettore o **«In riproduzione»**: velocità, capitoli, timer.
6. **«Playlist»**: liste proprie e preferiti.
7. **«Sfoglia»**: facet.
8. **«Inizio»**: continua ad ascoltare.
9. Opzionale: azioni File e widget della dashboard.

13.2 Percorso: amministratore dell'app

Tutto dal percorso dell'utente, più:

1. **«Impostazioni dell'applicazione»** → **«Accesso»**: Aperto vs. Limitato, liste consentite.
2. **«Amministratori»**: gestisci gli amministratori dell'app.
3. **«Predefinite»**: cartelle predefinite e limite metadati.
4. **«Supporto»**: note di supporto.

13.3 Percorso: amministratore di sistema

Come l'amministratore dell'app, oltre al bridge di amministrazione di Nextcloud (**«Impostazioni»** → Amministrazione → AudioCheck).

13.4 Percorso: account bloccato

Con limitazione di accesso attiva e nessuna voce nella lista consentita: solo la pagina **«Accesso negato»** con **«Torna a Nextcloud»** (Capitolo 15).

CAPITOLO 14

Errori e stati vuoti

Tutti i messaggi provengono dall'applicazione (interfaccia utente o API inglese). Non inventare le tue diagnosi — nei casi poco chiari annotare il messaggio esatto.

14.1 Stati vuoti comuni

Nessuna cartella *Ancora nessuna cartella. Aggiungi una cartella per iniziare.* → Capitolo 4.

Nessun file audio Suggerimenti come *Nessun audio ancora trovato* / esegui una scansione.

Niente in riproduzione **«Niente in riproduzione»** / *Niente in riproduzione al momento.*

Cartella senza audio *Nessun audio trovato in questa cartella.*

14.2 Scansione e accesso ai file

Scansione fallita Lo stato avvisa; riprova **«Scansiona ora»**.

File non disponibile Permessi revocati, file eliminato o fuori dall'indice. Controlla condivisioni e biblioteca.

14.3 Ordinamento

Ordinamento non riuscito *Impossibile ordinare la playlist.* — la richiesta di ordinamento non ha raggiunto il server o è stata rifiutata; la playlist conserva il suo ordine precedente e la selezione del chip viene annullata. Scegli di nuovo la modalità o ricarica la pagina.

Chip della coda disattivati In **«In riproduzione»** i chip **«Ordina coda»** sono disattivati finché **«Riproduzione casuale»** è attiva (suggerimento *Disattiva la riproduzione casuale per riordinare la coda.*) e del tutto nascosti con meno di due titoli in coda.

14.4 Caricamento non riuscito

Le pagine potrebbero segnalare che non è stato possibile caricare la Home o le Impostazioni. Ricarica la pagina; per problemi duraturi controlla lo stato di Nextcloud e la console del browser (amministratore).

14.5 Conflitto di policy

Durante il salvataggio della policy dell'app: la policy è stata modificata altrove: ricarica e salva di nuovo.

14.6 Sessione scaduta

Al termine della sessione Nextcloud, viene visualizzata la pagina di accesso. Accedi di nuovo; la coda è allora ripristinato dal server se è stato salvato.


CAPITOLO 15

Accesso negato

Quando la restrizione di accesso è attiva e il suo account non è né nell'elenco degli utenti né in quello dei gruppi (e non sei un amministratore di app/sistema), AudioCheck non apre la libreria ma il file pagina di blocco.

15.1 Cosa vedi

- Titolo: **«Accesso negato»**
- Testo del tipo: Non hai accesso ad AudioCheck. Il tuo account non è tra gli utenti o gruppi consentiti…
- Pulsante: **«Torna a Nextcloud»**




Indicatore 1: Torna a Nextcloud.

15.2 Cosa fanno gli amministratori

1. Come admin dell'app apri **«Impostazioni dell'applicazione»** → **«Accesso»**.
2. Scegli la modalità **«Aperto»** oppure aggiungi l'account / il gruppo alla lista consentita.
3. **«Salvare l'accesso»**.

I non amministratori che aprono direttamente **«Impostazioni dell'applicazione»** non amministrano — ritornano a l'app normale o non viene visualizzato alcun elemento di navigazione amministratore.



CAPITOLO 16

Accessibilità e tastiera

AudioCheck si rivolge alle nozioni di base WCAG 2.1 AA (salta collegamento, etichette ARIA sul lettore, regioni live). Questa è **non** una certificazione di terze parti.

16.1 Scorciatoie da tastiera (riproduzione)

Tasto	Effetto
Spazio o K	Riproduci / Pausa
M	Muto / audio
← / →	Salta di 30 secondi
Shift + ← / →	Titolo precedente / successivo
↑ / ↓	Più forte / più piano
[/]	Più lento / più veloce
J / L	Capitolo precedente / successivo

Condizione: nessun campo di testo focalizzato, nessuna finestra di dialogo aperta. L'elenco è anche sotto **«Impostazioni»**.

16.2 Navigazione

La barra di navigazione mobile può essere aperta con un interruttore; La fuga lo chiude. Un collegamento salta passa al contenuto principale.

CAPITOLO 17

Domande frequenti

Perché non vedo titoli? Mancano cartelle di biblioteca o la scansione non è stata eseguita. Sotto **«Biblioteca»** controlla le cartelle e usa **«Scansiona ora»**.

Perché FLAC non suona? Il server indicizza FLAC; il browser deve supportare il formato. Prova un altro browser o converti in MP3/M4A.

I progressi scompaiono? Il progresso è per account sul server. Un account diverso o un file eliminato spiega le voci mancanti.

L'admin può ascoltare la musica altrui? No. Gli admin dell'app gestiscono solo la policy; la riproduzione segue i permessi sui file di ciascun account.

Cos'è la playlist Preferiti? Rispecchia le stelle di File; non è una playlist utente liberamente rinominabile.

Come ordino una playlist? Apri la playlist e scegli una modalità nella riga **«Ordina playlist»** — capitolo 8. Nota che l'ordinamento riscrive l'ordine salvato della lista.

Come ordino la coda di riproduzione? In **«In riproduzione»**, con i chip **«Ordina coda»** sopra le righe della coda — Capitolo 9. Il titolo in riproduzione continua; disattiva prima la **«Riproduzione casuale»**.

Perché un audiolibro appare come più raccolte? Senza raggruppamento per cartella le raccolte seguono i tag album dei tuoi file; tag incoerenti dividono un libro. Attiva **«Raggruppa audiolibri per cartella»** nelle opzioni cartella della biblioteca — capitolo 4.

Perché la riproduzione si interrompe? Condivisione revocata o file eliminato — controllo permessi in tempo reale.

Esiste una licenza per postazione per l'app web? Non nel pacchetto distribuito. App companion separatamente (Play Store).

Perché alcuni suggerimenti di navigazione restano in inglese? Singoli hint di navigazione non sono ancora tradotti in tutte le lingue; le etichette principali (Inizio, Musica, …) seguono la lingua dell'UI.

CAPITOLO 18

Glossario

Biblioteca Radici di cartelle scelte dall'utente che AudioCheck indicizza.

Tipo di contenuto Assegnazione di una cartella di biblioteca a musica, audiolibro o automatico.

Scansione Lettura di file audio e metadati nell'indice dell'app.

Coda Elenco ordinato di titoli da riprodurre; memorizzato sul server, max. 2000.

Mini lettore Barra di controllo persistente in basso.

In riproduzione Pagina completa con coda, capitoli, velocità e timer.

Continua ad ascoltare Suggerimenti di ripresa su Inizio e nella dashboard.

Facets Assi di filtro sotto Sfoglia (artista, genere, …).

Raccolta Unità raggruppata sotto **«Prenota»** / **«Album»** — formata dai metadati album o, con il raggruppamento per cartella attivo sulla biblioteca, dalla cartella del libro.

Ordinamento naturale I numeri nei nomi contano come numeri, quindi *2* si ordina prima di *10* (usato per raccolte e ordine delle playlist).

Preferiti Sincronizzazione con le stelle di File Nextcloud.

Restrizione di accesso Lista consentita opzionale per la porta dell'app.

Amministratore dell'app Può modificare le impostazioni dell'app; gli admin di sistema sono sempre inclusi.

Ascoltato Indicatore che un titolo è stato ampiamente ascoltato (soglia configurabile).

CAPITOLO 19

Catalogo di copertura

Allineato con l'inventario delle funzionalità (codice stand AudioCheck 1.3.12). Tutto ciò che è elencato è indirizzato nel manuale; punti aperti alla fine.

19.1 Navigazione e pagine

- Inizio, Audiolibri, Musica, Playlist (+ dettaglio Preferiti, ordinamento per playlist), Sfoglia, In riproduzione, Biblioteca, Impostazioni, Ottieni l'app, Impostazioni app (Accesso, Admin, Predefinite, Supporto)

19.2 Ruoli

- Utente, admin app, admin sistema, account bloccato (Accesso negato)

19.3 Riproduzione

- Mini lettore, In riproduzione, Coda (+ chip di ordinamento della coda attiva), Ripresa, Velocità, Capitoli, Posizione ± 30 s, Casuale/Ripeti, modalità di avvio, Timer, Preferiti, Ascoltato (manuale/automatico)

19.4 Biblioteca / Scansione

- Aggiungi/rimuovi cartella, tipo di contenuto, sottocartelle, collezioni per cartella, Scansiona ora, profondità 32, formati, scansione in background (menzionata)

19.5 Campi di amministrazione

- Aperto/Limitato, liste consentite, admin app, cartelle predefinite, maxMetaTempMb, sezione Supporto, conflitto di policy, ponte admin NC

19.6 Integrazione

- Azioni File, widget dashboard, Ottieni l'app (companion brevemente)

19.7 Errori / Accessibilità / FAQ / Glossario

- Stati vuoti, file non disponibile, sessione, scorciatoie da tastiera, FAQ, glossario

19.8 Punti aperti / limiti di questo manuale

- Comandi OCC (`audiocheck:scan`, backup di aggiornamento) solo menzionati, nessun runbook admin server.
- Companion Android: solo riferimento, nessun manuale mobile completo.
- Singoli hint di navigazione ancora in inglese nell'UI — documentato come dettaglio noto.
- Gli screenshot delle azioni File e del widget dipendono dai widget attivati / menu contestuali visibili; descritti nel testo, eventualmente senza screenshot dedicato se l'ambiente di cattura non li espone.

Informazioni su Software by Design

Software by Design sviluppa app Nextcloud per organizzazioni che vogliono ospitare i propri dati — dalla rilevazione del tempo e progetti a magazzino, flotte e relazioni con i clienti. Ogni app funziona interamente sulla vostra istanza Nextcloud; le interfacce web sono gratuite (AGPL).

Azienda

- **Sito web:** https://nextcloud.software-by-design.de/
- **Partner & preventivi:** mailto:info@software-by-design.de
- **Segnalare un bug / suggerire un miglioramento:** mailto:dev@software-by-design.de

Supporto & contributo

AudioCheck resta gratuito sulla vostra Nextcloud (AGPL). Segnalazioni di bug e idee sensate via GitHub o e-mail fanno parte della manutenzione open source — senza tempo di risposta garantito.

Nell'app

In **«Impostazioni»** → **«Aiuto & supporto»** (chip di navigazione talvolta ancora **«Support us»**) trovate le stesse opzioni del sito: preventivo partner, avvio, funzione su commissione e supporto volontario.

Check Partner (fatturabile)

Se la vostra organizzazione ha bisogno di assistenza pianificabile con fattura — avvio, pacchetti ore, e-mail prioritaria — scegliete **«Check Partner»**. È un servizio con preventivo e fattura, non una donazione.

- Pacchetti e condizioni sulla pagina supporto: https://nextcloud.software-by-design.de/it/support/
- Richiedere un preventivo partner: mailto:info@software-by-design.de?subject=Richiesta%20Partner

Altre opzioni fatturabili

- **Avvio & formazione** — configurazione remota o workshop per il team.
- **Funzione su commissione** — modifica delimitata con criteri di accettazione e data di consegna.
- **Licenze mobile & terminal ufficiali** — dove offerte per AudioCheck; posti nominali con fattura.

GitHub Sponsors (volontario)

Supporto volontario senza SLA di fatturazione — gradito, ma facoltativo:
https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository

Nota legale

Questo manuale non sostituisce consulenza legale, fiscale o di conformità. Nomi di prodotti e marchi di terzi appartengono ai rispettivi titolari.

Indice analitico

Accessibilità, 22
Accesso, 3
Accesso negato, 21
Amministratore dell'app, 1
Amministratore di sistema, 1
Amministratori dell'app, 16
Audiolibri, 9
Biblioteca, 6
Coda, 13
Continua ad ascoltare, 5
Controllo accessi, 16
Copertura, 25
Dashboard, 18
Errori, 20
Facets, 10
FAQ, 23
File, 18
Glossario, 24
Impostazioni, 15
Impostazioni dell'applicazione, 16
In riproduzione, 13
Inizio, 5
Lista consentita, 1
Mini lettore, 13
Musica, 8
Ottieni l'app, 18
Percorsi, 19
Playlist, 11
Predefinite, 17
Preferiti, 11
Restrizione di accesso, 1
Ruoli, 1
Scansione, 6
Scorciatoie da tastiera, 22
Sfoglia, 10
Stati vuoti, 20
Utente, 1