



Software by Design

Nextcloud-Apps

Supervisión de registros y salud de la instancia

HealthCheck

Manual de usuario

Supervisión de registros, panel de salud y notificaciones.

Para administradores de la aplicación y administradores del sistema Nextcloud.

Versión de la aplicación

1.3.22

Idioma

Español

Fecha

28 de agosto de 2026

Contents

Introducción	ii
1 Roles y permisos	1
2 Primeros pasos	2
3 Panel de salud	3
3.1 Comprobación manual	3
3.2 Supervisión del registro	3
4 Registros	4
5 Notificaciones	5
5.1 Correo electrónico	5
5.2 Slack y webhook	5
5.3 Otras opciones	5
5.4 Activar todo	5
6 Reglas	6
6.1 Gravedad	6
6.2 Intervalo	6
6.3 Avanzado	6
7 Personas	7
8 Errores, FAQ y glosario	8
8.1 Glosario	8
9 Accesibilidad	9
Acerca de Software by Design	10
Soporte y colaboración	11

Introducción

HealthCheck (ID de aplicación `logcheck`) supervisa el archivo de registro de Nextcloud e informa a los administradores autorizados de nuevos errores. También muestra un panel de salud para trabajos, PHP, base de datos, almacenamiento, HTTPS y actualizaciones.

La aplicación web es gratuita (AGPL). Solo se admiten registros basados en archivos (`log_type = file`) en un archivo de registro compartido.

Público objetivo

- **Administradores de la aplicación** — acceso completo a supervisión, registros, notificaciones y reglas,
- **Administradores del sistema Nextcloud** — además gestión de admins de la app, descarga del registro, zona de peligro, extractos en alertas.

Versión de la aplicación

HealthCheck **1.3.22** (commit `1ebb9b7`), a 28 de agosto de 2026.


1 Roles y permisos

Capacidad	Admin app	Admin sistema NC
Abrir aplicación	sí	sí
Salud, registros, alertas, reglas	sí	sí
Gestionar admins de la app	no	sí
Descargar registro / zona de peligro	no	sí
Extractos de registro en notificaciones	no	sí (con confirmación)

Los usuarios no autorizados ven **Acceso denegado**.


2 Primeros pasos

1. Abra **HealthCheck** desde el menú de aplicaciones.
2. Compruebe la tarjeta *Supervisión del registro* — estado **Supervisado**, **Desactivado** o **No se puede supervisar**.
3. En **Notificaciones**, configure al menos un canal (capítulo 5).
4. Active **Supervisar registro** en la página de inicio.



3 Panel de salud

La página **Salud** muestra siete tarjetas: **Registro**, **Tareas en segundo plano**, **PHP**, **Base de datos**, **Almacenamiento**, **HTTPS**, **Actualizaciones**. La valoración global es *ok*, *degradado*, *critico* o *desconocido*.



3.1 Comprobación manual


Pulse **Comprobar de nuevo** para actualizar el estado y las tarjetas.

3.2 Supervisión del registro

Active **Supervisar registro** — si el backend no es compatible, aparece **No se puede supervisar** con una explicación.

4 Registros

En **Registros** consulta el archivo actual y los archivados.




- **Filtro de nivel:** Todos / Advertencias+ / Errores+
- **Búsqueda** (literal, mayúsculas opcionales)
- **Cargar líneas anteriores, Copiar mostradas, Líneas en bruto**

Solo administradores del sistema: ruta absoluta, descarga completa, **Empezar de nuevo** y **Eliminar** (con confirmación).

5 Notificaciones

5.1 Correo electrónico

Active, indique destinatarios, **Enviar prueba y activar**.



5.2 Slack y webhook

Introduzca la URL (enmascarada tras guardar), pruebe, redes privadas opcionales (solo admin sistema).

5.3 Otras opciones

Notificaciones en la app; extractos de registro en alertas opcionales (admin sistema + CONFIRM).

5.4 Activar todo

Activar notificaciones prueba todos los canales y guarda en un paso.

6 Reglas

6.1 Gravedad


Solo errores (nivel 3) o **Incluir advertencias** (nivel 2).

6.2 Intervalo

5 min. / **15 min.** / **60 min.** — ventana de resumen.


6.3 Avanzado

Modo de app (todas / permitir / bloquear), lista de apps, silencios por regex, silencios por app (HealthCheck silenciado por defecto).



7 Personas

En **Personas**, los administradores de la app ven la lista de usuarios autorizados. Los administradores del sistema pueden añadir o quitar admins de la app.



8 Errores, FAQ y glosario

No se puede supervisar Backend de registro distinto de `file` o topología incorrecta.

Comprobaciones en segundo plano bloqueadas Última ejecución obsoleta — revise cron.

Canal desactivado Tras fallos repetidos — **Reactivar y probar**.

`LCK_FORBIDDEN` No es admin de la app.

`LCK_RATE_LIMIT` Demasiadas llamadas API — espere.

8.1 Glosario

Resumen Mensaje de error agrupado en el intervalo configurado.

Cursor Posición en bytes en el archivo de registro.

Admin app Persona autorizada en HealthCheck.

9 Accesibilidad

HealthCheck usa el marco de Nextcloud, encabezados semánticos, anillos de foco y badges de estado con texto. Enlaces de ayuda: [Informar de un problema](#), [Sugerir una mejora](#).

Acerca de Software by Design

Software by Design desarrolla aplicaciones Nextcloud para organizaciones que quieren alojar sus propios datos — desde registro de tiempo y proyectos hasta inventario, flotas y relaciones con clientes. Cada aplicación se ejecuta por completo en su instancia Nextcloud; las interfaces web son gratuitas (AGPL).

Empresa

- **Sitio web:** <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partner y presupuestos:** <mailto:info@software-by-design.de>
- **Informar de un error / sugerir una mejora:** <mailto:dev@software-by-design.de>

Soporte y colaboración

HealthCheck sigue siendo gratuito en su Nextcloud (AGPL). Los informes de errores y las ideas razonables vía GitHub o correo forman parte del mantenimiento open source — sin tiempo de respuesta garantizado.

En la aplicación

En **Ajustes** → **Ayuda y soporte** (el chip de navegación puede seguir mostrando **Support us**) encontrará las mismas opciones que en nuestro sitio: presupuesto partner, puesta en marcha, función encargada y apoyo voluntario.

Check Partner (facturable)

Si su organización necesita ayuda planificable con factura — puesta en marcha, paquetes de horas, correo prioritario — elija **Check Partner**. Es un servicio con presupuesto y factura, no una donación.

- Paquetes y condiciones en la página de soporte: <https://nextcloud.software-by-design.de/es/support/>
- Solicitar presupuesto partner: <mailto:info@software-by-design.de?subject=Consulta%20Partner>

Otras opciones facturables

- **Puesta en marcha y formación** — configuración remota o taller para su equipo.
- **Función encargada** — cambio acotado con criterios de aceptación y fecha de entrega.
- **Licencias móvil y terminal oficiales** — cuando se ofrezcan para HealthCheck; puestos nominativos con factura.

GitHub Sponsors (voluntario)

Apoyo voluntario sin SLA de facturación — agradecemos, pero es opcional:

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Nota legal

Este manual no sustituye asesoramiento jurídico, fiscal o de cumplimiento. Los nombres de productos y marcas de terceros pertenecen a sus respectivos titulares.