



Software by Design

Nextcloud-Apps

Surveillance des journaux et santé de l'instance

HealthCheck

Manuel utilisateur

Surveillance des journaux, tableau de bord de santé et notifications.

Pour les administrateurs d'application et les administrateurs système Nextcloud.

Version de l'application

1.3.22

Langue

Français

Date

28 août 2026

Contents

Introduction	ii
1 Rôles et autorisations	1
2 Premiers pas	2
3 Tableau de bord de santé	3
3.1 Vérification manuelle	3
3.2 Surveillance du journal	3
4 Journaux	4
5 Notifications	5
5.1 E-mail	5
5.2 Slack et webhook	5
5.3 Autres options	5
5.4 Tout activer	5
6 Règles	6
6.1 Gravité	6
6.2 Intervalle	6
6.3 Avancé	6
7 Personnes	7
8 Erreurs, FAQ et glossaire	8
8.1 Glossaire	8
9 Accessibilité	9
À propos de Software by Design	10
Assistance & contribution	11

Introduction

HealthCheck (ID d'application `logcheck`) surveille le fichier journal Nextcloud et informe les administrateurs autorisés des nouvelles erreurs. Il affiche également un tableau de bord de santé pour les tâches planifiées, PHP, la base de données, le stockage, HTTPS et les mises à jour.

L'application web est gratuite (AGPL). Seuls les journaux basés sur des fichiers sont pris en charge (`log_type = file`) sur un fichier journal partagé.

Public cible

- **Administrateurs de l'application** — accès complet à la surveillance, aux journaux, aux notifications et aux règles,
- **Administrateurs système Nextcloud** — en outre gestion des admins de l'app, téléchargement du journal, zone de danger, extraits dans les alertes.

Version de l'application

HealthCheck **1.3.22** (commit `1ebb9b7`), au 28 août 2026.


1 Rôles et autorisations

Capacité	Admin app	Admin système NC
Ouvrir l'application	oui	oui
Santé, journaux, alertes, règles	oui	oui
Gérer les admins de l'app	non	oui
Télécharger le journal / zone de danger	non	oui
Extraits de journal dans les notifications	non	oui (avec confirmation)

Les utilisateurs non autorisés voient **Accès refusé**.


2 Premiers pas

1. Ouvrez **HealthCheck** depuis le menu des applications.
2. Vérifiez la carte *Surveillance du journal* — statut **Surveillé**, **Désactivé** ou **Impossible à surveiller**.
3. Sous **Notifications**, configurez au moins un canal (chapitre 5).
4. Activez **Surveiller le journal** sur la page d'accueil.



3 Tableau de bord de santé

La page **Santé** affiche sept cartes de contrôle : **Journal**, **Tâches en arrière-plan**, **PHP**, **Base de données**, **Stockage**, **HTTPS**, **Mises à jour**. L'évaluation globale est *ok*, *dégradé*, *critique* ou *inconnu*.



3.1 Vérification manuelle


Cliquez sur **Vérifier à nouveau** pour actualiser immédiatement l'état et les cartes.

3.2 Surveillance du journal

Basculez **Surveiller le journal** — si le backend n'est pas pris en charge, **Impossible à surveiller** s'affiche avec une explication (p. ex. syslog, fichiers journal séparés par serveur).

4 Journaux

Sous **Journaux**, vous consultez le fichier journal actuel et les fichiers archivés.




- **Filtre de niveau** : Tous / Avertissements+ / Erreurs+
- **Recherche** (littérale, sensibilité à la casse optionnelle)
- **Charger les lignes plus anciennes, Copier l’affichage, Lignes brutes**

Administrateurs système uniquement : chemin absolu, téléchargement complet, **Recommencer** et **Supprimer** (avec confirmation).

5 Notifications

5.1 E-mail

Activez, saisissez les destinataires, **Envoyer un test et activer**.



5.2 Slack et webhook

Saisissez l'URL (masquée après enregistrement), testez, autorisez éventuellement les cibles réseau privées (admin système uniquement).

5.3 Autres options

Notifications dans l'application ; extraits de journal dans les alertes en option (admin système + CONFIRM).

5.4 Tout activer

Activer les notifications teste tous les canaux et enregistre en une étape.

6 Règles

6.1 Gravité


Erreurs uniquement (niveau 3) ou **Inclure les avertissements** (niveau 2).

6.2 Intervalle

5 min. / **15 min.** / **60 min.** — fenêtre de synthèse pour les messages regroupés.


6.3 Avancé

Mode application (toutes / autoriser / bloquer), liste d'applications, masquages par expression régulière, masquages par application (HealthCheck masqué par défaut).



7 Personnes

Sous **Personnes**, les administrateurs de l'application voient la liste des personnes autorisées. Les administrateurs système peuvent ajouter ou retirer d'autres admins de l'app via la recherche.



8 Erreurs, FAQ et glossaire

Impossible à surveiller Le backend journal n'est pas `file` ou problème de topologie (plusieurs serveurs sans fichier partagé).

Vérifications en arrière-plan bloquées Dernière exécution obsolète — vérifiez cron.

Canal désactivé Après des échecs répétés — **Réactiver et tester**.

`LCK_FORBIDDEN` Pas admin de l'application.

`LCK_RATE_LIMIT` Appels API trop fréquents — patientez.

8.1 Glossaire

Synthèse Message d'erreur regroupé à l'intervalle configuré.

Curseur Position en octets dans le fichier journal pour la lecture incrémentale.

Admin app Personne autorisée dans HealthCheck (pas forcément admin NC).

9 Accessibilité

HealthCheck utilise l'interface Nextcloud, des titres sémantiques, des anneaux de focus et des badges d'état avec texte (pas seulement la couleur). Liens d'aide : **Signaler un problème**, **Proposer une amélioration**.

À propos de Software by Design

Software by Design développe des applications Nextcloud pour les organisations qui souhaitent héberger leurs propres données — de la saisie du temps et des projets à la gestion des stocks, de la flotte et de la relation client. Chaque application s'exécute entièrement sur votre instance Nextcloud ; les interfaces web sont gratuites (AGPL).

Entreprise

- **Site web** : <https://nextcloud.software-by-design.de/>
- **Partenaire & devis** : <mailto:info@software-by-design.de>
- **Signaler un bug / proposer une amélioration** : <mailto:dev@software-by-design.de>

Assistance & contribution

HealthCheck reste gratuit sur votre Nextcloud (AGPL). Les rapports de bugs et les idées pertinentes via GitHub ou e-mail font partie de la maintenance open source — sans délai de réponse garanti.

Dans l'application

Sous **Paramètres** → **Aide & support** (puce de navigation parfois encore **Support us**), vous trouvez les mêmes options que sur notre site : devis partenaire, mise en service, fonction sur commande et soutien volontaire.

Check Partner (facturable)

Si votre organisation a besoin d'une aide planifiable avec facture — mise en service, forfaits d'heures, e-mail prioritaire — choisissez **Check Partner**. Il s'agit d'une prestation avec devis et facture, pas d'un don.

- Forfaits et conditions sur la page support : <https://nextcloud.software-by-design.de/fr/support/>
- Demander un devis partenaire : <mailto:info@software-by-design.de?subject=Demande%20Partner>

Autres options facturables

- **Mise en service & formation** — configuration à distance ou atelier pour votre équipe.
- **Fonction sur commande** — modification cadrée avec critères d'acceptation et date de livraison.
- **Licences mobile & terminal officielles** — lorsqu'elles sont proposées pour HealthCheck ; sièges nominatifs avec facture.

GitHub Sponsors (volontaire)

Soutien volontaire sans SLA de facturation — apprécié, mais facultatif :

<https://github.com/sponsors/aSoftwareByDesignRepository>

Note juridique

Ce manuel ne remplace pas un conseil juridique, fiscal ou de conformité. Les noms de produits et marques de tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.